

先临三维消费扫描 SDK 用户手册

Version 2.5.0.7

先临三维科技股份有限公司

版本历史记录		
版本号	时间	修改记录
V2.5.0.7	2017-09-28	1 手持 SN3D_INIT_DATA 增加 plus 设备类型支持 2 手持标定的 HD 和白平衡标定距离个数减少到 7 个 3 手持扫描增加预扫

目 录

数据结构与宏定义.....	4
数据结构.....	4
初始化数据.....	4
扫描参数.....	4
图片数据.....	5
视频帧数据.....	6
标定状态数据.....	6
点数据.....	8
点云数据.....	8
扫描变换矩阵 RT.....	9
宏定义.....	13
初始化类型定义.....	13
标定通知事件.....	13
标定类型常量.....	13
标定采集状态常量.....	13
标定计算状态常量.....	13
扫描通知事件宏定义.....	13
拼接模式.....	14
返回值定义.....	15
接口定义 15	
打开设备句柄.....	15
关闭设备句柄.....	16
参数配置.....	17
获取相机亮度取值范围.....	17
设置相机亮度.....	18
获取相机当前亮度等级.....	19
设置扫描参数.....	20

获取扫描参数.....	21
导入全局框架点.....	22
PRO 标定.....	23
注册标定事件通知的回调函数.....	23
标定事件回调响应函数.....	24
开始采集标定图像.....	25
跳过当前标定.....	27
手持快速扫描.....	28
注册扫描事件通知的回调函数.....	28
扫描事件回调响应函数.....	29
开始扫描.....	31
停止当前扫描.....	32
暂停当前扫描.....	33
重置当前扫描数据.....	34
获取当前扫描点云.....	35
获取当前扫描融合后的整个点云.....	35
获取当前扫描标志点.....	36
获取全部标志点.....	37
删除部分扫描数据.....	37
手持 HD 扫描.....	39
使用流程.....	41
标定流程.....	41
HD 扫描和快速扫描流程.....	42
固定扫描接口定义.....	43
打开设备句柄.....	43
关闭设备句柄.....	44
注册相机视频显示回调函数.....	44
视频图像回调相应函数.....	45
获取设备亮度最大等级.....	46
设置设备亮度值.....	46
设置纹理扫描参数.....	47
导入全局框架点.....	47
转台编码点扫描.....	48
转台标志点扫描.....	49
自由扫描.....	50
打开转台设备.....	51
关闭转台设备.....	52
转动指定角度.....	52
查询转台的状态.....	53
使用流程.....	54

数据结构与宏定义

数据结构

初始化数据

SN3D_INIT_DATA

```
typedef struct tag SN3D_INIT_DATA
{
    char*          device_type;
    wchar_t        config_path[SN3D_MAX_PATH];
    unsigned char   reserved[256];
} SN3D_INIT_DATA, *LPSN3D_INIT_DATA;
```

Members

device_type

设备类型，控制设备的类型，取值 **EinScan-Pro** 或者 **EinScan-Plus**。

config_path

配置文件夹，保留参数，暂未使用。

reserved

保留字段。

Remarks

扫描参数

SN3D_SCAN_PARAM

```
typedef struct tag SCAN_PARAM
{
    double         resolution;
    int            flag_texture;
    int            align_mode;
} SN3D_SCAN_PARAM, *LPSN3D_SCAN_PARAM;
```

Members

resolution

扫描空间分辨率：快速扫描取值设备为 Pro 时为 0.5-3.0,设备为 Plus 时为 0.7-3.0；

HD 扫描 0.3-3.0。

flag_texture

是否为纹理扫描：0 无纹理；1 有纹理。

align_mode

拼接模式，参考[拼接模式宏定义](#)

Remarks

图片数据

SN3D_IMAGE_DATA

```
typedef struct tag SN3D_IMAGE_DATA
{
    int          width;
    int          height ;
    int          channel ;
    int          length ;
    unsigned char* data;
} SN3D_IMAGE_DATA, *LPSN3D_IMAGE_DATA;
```

Members

width

图像宽度；

height

图像高度；

channel

图像通道数；

length

图像数据长度=width*height；

data

图像数据。

Remarks

视频帧数据

SN3D_VIDEO_FRAME

```
typedef struct tag SN3D_VIDEO_FRAME
{
    int          id ;
    int          fps ;
    unsigned long long  stamp;
    IMAGE_DATA    video_data;
} SN3D_VIDEO_FRAME, *LPSN3D_VIDEO_FRAME;
```

Members

id
相机索引：0 左相机；1 右相机；2 纹理相机。

fps
帧率，保留参数。

stamp
时间戳，保留参数。

video_data
图像数据。

Remarks

标定状态数据

SN3D_STATE_CALIBRATE

```
typedef struct tagSN3D_STATE_CALIBRATE
{
    int          current_calibrate;
    int          distance_indicate;
    int          current_group ;
    int          snap_state;
    int          compute_state;
} SN3D_STATE_CALIBRATE, *LPSN3D_TATE_CALIBRATE;
```

Members

current_calibrate

取值参考[标定类型宏定义](#)。

0: 相机标定，以下为标定过程：

- A、平放标定板
- B、设备“十字”对准标定板的白色矩形框内
- C、上下移动设备，采集五个不同距离图像记为一组（距离见 distance_indicate）
- D、移动标定板摆放角度，重复步骤 B-C 四次
- E、采集完成，进入相机标定计算

1: HD 标定，以下为标定过程

上下移动设备，直到 7 个不同的距离都采集到图像。

2: 纹理标定，又叫白平衡标定，以下为标定过程

上下移动设备，直到采集到距离指示值为 2-4 的图像表示标定结束。

3: 标定结束，程序退出标定。

distance_indicate

标定过程中设备距离标定版的距离指示，值越大距离越远。

不同的标定类型取值范围不一样。

相机双目标定取值： 0-4 每组必须每个值出现一次，表示这一组标定完，总共 5 组；

HD 标定取值： 0-6 必须每个值出现一次；

纹理标定取值： 0-6 当值为 2-4 的时候表示标定成功；

-1 无效数据忽略。

current_group

-1 无效数据忽略；1-5 表示当前双目标定采集的第几组。

snap_state

取值参考[采集状态宏定义](#)

-1 无效数据忽略；0 图像采集进行；1 图像采集结束。

compute_state

取值参考[计算状态宏定义](#)

-1 无效数据忽略；0 计算中；1 计算成功；2 计算失败。

Remarks

点数据

SN3D_POINT_DATA

```
typedef struct tag SN3D_POINT_DATA
{
    int            id;
    float          x;
    float          y;
    float          z;
} SN3D_POINT_DATA, *LPSN3D_POINT_DATA;
```

Members

id
数据对象 id，保留参数。

x
x 坐标。

y
y 坐标。

z
z 坐标。

Remarks

点云数据

SN3D_CLOUD_POINT

```
typedef struct tag SN3D_CLOUD_POINT
{
    int            id;
    int            vertex_count ;
    POINT\_DATA     *vertex_data;
    int            norma_count ;
    POINT\_DATA     *norma_data;
    int            vertex_color_count ;
    POINT\_DATA     * vertex_color_data;
} SN3D_CLOUD_POINT, *LPSN3D_CLOUD_POINT;
```


Members

id

数据对象 id，保留参数。

vertex_count

顶点数据个数。

vertex_data

顶点数据。

norma_count

顶点法向数据个数。

norma_data

顶点法向数据。

vertex_color_count

顶点颜色数据个数。

vertex_color_data

顶点颜色数据。

Remarks

扫描变换矩阵 RT

SN3D_SCANNER_RT

```
typedef struct tag SN3D_SCANNER_RT
{
    float    rotate[9];
    float    trans[3];
} SN3D_SCANNER_RT, *LPSN3D_SCANNER_RT;
```

Members

rotate

旋转矩阵。

trans

平移矩阵。

Remarks

纹理索引坐标

SN3D_UVCOORD

```
typedef struct tag SN3D_UVCOORD
{
    int        uu;
    int        vv;
} SN3D_UVCOORD, *SN3D_UVCOORD;
```

Members

uu

对应纹理图行坐标

vv

对应纹理图列坐标

Remarks

三角面片信息

SN3D_TRI_FACE

```
typedef struct tag SN3D_TRI_FACE
{
    int        vid[3];
} SN3D_TRI_FACE, *LSN3D_TRI_FACE;
```

Members

vid[3]

三角面片三个顶点索引。

Remarks

网格数据

SN3D_TRI_MESH

```
typedef struct tag SN3D_TRI_MESH
{
    int                id;
    int                vertex_count ;
    POINT_DATA         *vertex_data;
    POINT_DATA         *norma_data;
    POINT_DATA         *vertex_color_data;
    int                face_count ;
    SN3D_TRI_FACE      *face_ids;
    SN3D_UVCOORD       tex_uuvv;
    IMAGE_DATA         tex_data;
}SN3D_TRI_MESH, *LSN3D_TRI_MESH;
```

Members

id

数据对象 id，保留参数。

vertex_count

顶点数据个数。

vertex_data

顶点数据。

norma_data

顶点法向数据，保留参数。

vertex_color_data

顶点颜色数据，保留参数。

vertex_count

三角面片数据个数，保留参数。

face_ids

三角面片三个顶点索引。

tex_uuvv

纹理坐标索引，保留参数。

tex_data

纹理图像数据，保留参数。

网格化处理参数

SN3D_MESH_RPROCESS_PARAM

```
typedef struct tag SN3D_MESH_PROCESS_PARAM
{
    int      mesh_type;
    int      mesh_resolution;
    double   simplification_ratio;
    int      smooth_flag;
    int      sharpen_flag;
    int      mark_point_fill_hole_flag;
} SN3D_MESH_PROCESS_PARAM, *LPSN3D_MESH_PROCESS_PARAM;
```

Members

mesh_type

网格化类型，参考网格化类型定义。

mesh_resolution

网格化精度。

simplification_ratio

简化比例

smooth_flag

平滑标志，0 禁用，1 启用

sharpen_flag

锐化标志，0 禁用，1 启用

mark_point_fill_hole_flag

标志点补洞标志，0 不启动，1 启用

plaint_fill_hole_flag

普通标志标志，0 不启动，1 启用

plaint_fill_hole_perimeter

普通补洞的半径，单位 mm,建议值 10-100

Remarks

补洞相关的参数只有在网格化类型为非封闭类型的时候才有意义，封闭类型的网格化时补洞参数会被忽略

宏定义

初始化类型定义

初始化类型	宏定义值	含义
SN3D_INIT_CALIBRATE	0x00000000	标定初始化
SN3D_INIT_RAPIDSCAN	0x00000001	快速扫描初始化
SN3D_INIT_HD_SCAN	0x00000002	HD 扫描初始化
SN3D_INIT_FIX_SCAN	0x00000003	固定扫描

标定通知事件

宏定义	宏定义值	含义
SN3D_VIDEO_IMAGE_DATA_READY	6	图像数据通知
SN3D_CALIBRATION_STATE_DATA	13	标定状态通知

标定类型常量

宏定义	宏定义值	含义
SN3D_CALIBRATE_STATE_CAMERA	0	相机双目标定
SN3D_CALIBRATE_STATE_HD	1	HD 标定
SN3D_CALIBRATE_STATE_WB	2	纹理相机白平衡标定
SN3D_CALIBRATE_STATE_EXIT	3	标定结束退出

标定采集状态常量

宏定义	宏定义值	含义
SN3D_CALIBRATE_INVALID	-1	无效数据，忽略该数据
SN3D_CALIBRATE_SNAP_STATE_ON	0	图像采集开
SN3D_CALIBRATE_SNAP_STATE_OFF	1	图像采集关

标定计算状态常量

宏定义	宏定义值	含义
SN3D_CALIBRATE_INVALID	-1	无效数据，忽略该数据
SN3D_CALIBRATE_COMPUTING	0	计算处理中
SN3D_CALIBRATE_COMPUTE_SUCCESS	1	标定计算成功
SN3D_CALIBRATE_COMPUTE_FAILED	2	标定计算失败

扫描通知事件宏定义

宏定义	宏定义值	含义
SN3D_VIDEO_IMAGE_DATA_READY	6	图像数据通知

SN3D_DISTANCE_INDECAT	7	扫描仪距离通知
SN3D_SCANNER_RT_READY	8	扫描变换矩阵数据通知
SN3D_CURRENT_MARKPOINT_DATA_READY	9	当前标志点数据通知
SN3D_CURRENT_SCAN_POINT_CLOUD_READY	10	当前扫描点云数据通知
SN3D_WHOLE_SCAN_POINT_CLOUD_READY	11	整个扫描点云数据通知
SN3D_WHOLE_MARKPOINT_DATA_READY	12	全部标志点数据
SN3D_SCANNER_DOUBLECLICK	13	设备双击通知
SN3D_SCANNER_CLICK	14	设备单击通知
SN3D_SCANNER_PLUS	15	+通知
SN3D_SCANNER_SUB	16	-通知
SN3D_START_REQUESTED	20	开始扫描请求
SN3D_START_COMPLETED	21	开始扫描完成
SN3D_PAUSE_REQUESTED	22	暂停扫描请求
SN3D_PAUSE_COMPLETED	23	暂停扫描完成
SN3D_STOP_REQUESTED	24	停止扫描请求
SN3D_STOP_COMPLETED	25	停止扫描完成
SN3D_RESET_REQUESTED	26	重置扫描请求
SN3D_RESET_COMPLETED	27	重置扫描完成
SN3D_MESH_DATA_READY	28	扫描后网格化完成的数据通知
SN3D_PREVIEW_SCAN_POINT_CLOUD_READY	29	预扫当前扫描点云数据通知
SN3D_PREVIEW_SCAN_MARKPOINT_DATA_READY	30	预扫当前标志点数据通知

拼接模式

宏定义	宏定义值	含义
SN3D_ALIGN_MARK_FEATURE	2	特征拼接
SN3D_ALIGN_MODE_MARK_POINT	1	标志点拼接

网格化类型

宏定义	宏定义值	含义
SN3D_MESH_WATERTIGHT	1	封闭模式
SN3D_MESH_UNWATERTIGHT	2	非封闭模式

网格化精度类型

宏定义	宏定义值	含义
SN3D_MESH_HIGHT	1	高精度
SN3D_MESH_MIDDLE	2	中等精度

SN3D_MESH_LOW	3	低精度
---------------	---	-----

返回值定义

宏定义	宏定义值	含义
SN3D_RET_NOERROR	0	没有错误
SN3D_RET_PARAM_ERROR	-1	参数错误
SN3D_RET_ORDER_ERROR	-2	调用顺序错误
SN3D_RET_TIME_OUT_ERROR	-3	调用超时错误
SN3D_RET_NOT_SUPPORT_ERROR	-4	不支持
SN3D_RET_NO_DEVICE_ERROR	-6	没有连接设备
SN3D_RET_DEVICE_LICENSE_ERROR	-7	设备 license 错误
SN3D_RET_GPU_ERROR	-8	显卡不匹配
SN3D_RET_INNER_ERROR	-9	SDK 内部错误
SN3D_RET_NOT_CALIBRATE_ERROR	-10	没有标定
SN3D_RET_LOST_CONFIG_FILE_ERROR	-11	配置文件丢失
SN3D_RET_NO_DATA_ERROR	-12	没有点云数据
SN3D_RET_LOST_CALIBRATE_FILE_ERROR	-13	标定文件丢失

手持扫描接口定义

打开设备句柄

sn3d_initialize

初始化设备句柄

```
void* sn3d_Initialize(
    int type,
    LPSN3D_INIT_DATA init_data,
    void* & handle
);
```

Parameters

type

[in] 初始化类型，参考宏定义里面的初始化定义

init_data

[in] 设备初始化参数 参考 [SN3D_INIT_DATA](#) 的定义

handle

[out] 返回设备句柄

Return Values

参考返回值定义宏

Remarks

- 1 函数的功能为初始化设备句柄。
- 2 一次只能使用一种类型的设备句柄。
- 3 必须调用 [sn3d_close](#) 释放了一种类型的设备句柄才可以再次调用 `sn3d_initialize` 初始化另外一种类型的设备句柄。

关闭设备句柄

sn3d_close

关闭设备句柄

```
int sn3d_close(  
    void* handle  
);
```

Parameters

handle

[in] 设备句柄 `sn3d_initialize` 返回的设备句柄

Return Values

参考返回值定义宏

Remarks

- 1 函数的功能为释放设备句柄资源。
- 2 一次只能使用一种类型的设备句柄。

- 3 必须调用该函数释放了一种类型的设备句柄才可以再次调用 `sn3d_initialize` 初始化另外一种类型的设备句柄。
- 4 标定、扫描处于计算中的时候不能调用该函数关闭句柄

参数配置

获取相机亮度取值范围

`sn3d_get_brightness_range`

```
int sn3d_get_brightness_range (  
void* handle,  
int& min,  
int& max  
)
```

Parameters

handle

[in] 设备句柄 [sn3d_initialize](#) 的返回值

min

[out] 相机亮度最小等级，默认认为 0 保留参数，暂未使用

max

[out] 相机亮度最大等级

Return Values

参考错误码定义

Remarks

设置相机亮度

sn3d_set_brightness

```
int sn3d_set_brightness (  
void* handle ,  
int brightness  
)
```

Parameters

handle

[in] 设备句柄 [sn3d_initialize](#) 的返回值

brightness

[in] 相机亮度等级，取值范围由 [sn3d_get_brightness_range](#) 返回的值决定，值越大越亮。

Return Values

参考错误码定义

Remarks

获取相机当前亮度等级

sn3d_get_brightness

```
int sn3d_get_brightness (  
    void* handle,  
    int& brightness  
);
```

Parameters

handle

[in] 设备句柄 [sn3d_initialize](#) 的返回值

brightness

[out] 相机当前亮度等级，值越大越亮。

Return Values

参考错误码定义

Remarks

设置扫描参数

sn3d_set_scan_param

```
int sn3d_set_scan_param (  
    void* handle,  
    LPSN3D_SCAN_PARAM param,  
);
```

Parameters

handle

[in] 设备句柄 [sn3d_initialize](#) 返回的设备句柄

param

[in] 扫描配置参数 [SN3D_SCAN_PARAM](#) 定义

Return Values

参考错误码定义

Remarks

- 1 仅在调用 `sn3d_initialize` 获取设备句柄时候传递的类型为：
`SN3D_INIT_RAPIDSCAN`，`SN3D_INIT_HD_SCAN` 有效。
- 2 必须在调用 `sn3d_start_scan` 前或者 `sn3d_abandon_scan` 之后调用。
- 3 调用该函数设置扫描参数会导致先前扫描的数据被清空。

获取扫描参数

sn3d_get_scan_param

```
int sn3d_get_param (  
    void* handle,  
    SN3D_SCAN_PARAM& param,  
);
```

Parameters

handle

[in] 设备操作句柄 [sn3d_initialize](#) 返回的设备句柄

param

[out] 扫描配置参数 [SN3D_SCAN_PARAM](#) 定义

Return Values

参考错误码定义

Remarks

仅在调用 [sn3d_initialize](#) 获取设备句柄时候传递的类型为：
SN3D_INIT_RAPIDSCAN，SN3D_INIT_HD_SCAN 有效。

导入全局框架点

sn3d_import_global_mark_point

```
int sn3d_import_global_mark_point (  
    void* handle,  
    SN3D\_CLOUD\_POINT& mark_point,  
);
```

Parameters

handle

[in] 设备操作句柄 [sn3d_initialize](#) 返回的设备句柄

mark_point

[in] 标志点，参考 [SN3D_CLOUD_POINT](#) 定义

- A 仅需传递顶点数据
- B 至少 4 个顶点才有效
- C 当顶点个数为 0 时表示清空全局框架点

Return Values

参考错误码定义

Remarks

- 1 仅在 SN3D_INIT_RAPIDSCAN, SN3D_INIT_HD_SCAN 时有效。
- 2 必须在调用 sn3d_set_scan_param 前或者 sn3d_abandon_scan 之后调用。
- 3 设置全局框架点后，会一直使用全局框架点数据，直到再次调用该函数将全局框架点个数清零。

PRO 标定

注册标定事件通知的回调函数

sn3d_regist_callback

```
int sn3d_regist_callback(  
    void* handle,  
    sn3d_callback call_back,  
    void* user_data  
);
```

Parameters

handle

[in]设备句柄 sn3d_initialize 的设备句柄

call_back

[in]系统通过此回调函数通知相机采集的状态事件的消息变化，如标定类型、标定状态、标定是否成功。

[void sn3d_callback\(int,int,void*,int,void*\)](#)

user_data

[in] call_back 函数的参数，当系统通知用户状态发生变化时将此参数返回给用户

Return Values

参考错误码定义

Remarks

注册此回调函数后，系统将正确的事件从此回调通知注册者，此回调不能与扫描回调同时注册。

标定事件回调响应函数

sn3d_callback

```
void sn3d_callback (  
    void*    handle,  
    int      event_type,  
    int      event_sub_type,  
    void*    data  
    int      data_len  
    void*    user_data  
);
```

Parameters

handle

[out]设备句柄 与 sn3d_initialize 返回的设备句柄一致。

event_type

[out]事件类型，参考[标定事件类型](#)宏定义。

event_sub_type

[out] 事件子类型，暂未使用。

data

[out] 与事件对应的数据结构体指针，见下表

event_type	data	含义
SN3D_VIDEO_IMAGE_DATA_READY	SN3D_VIDEO_FRAME	图像数据通知
SN3D_CALIBRATION_STETE__READY	SN3D_STATE_CALIBRATE	标定状态

data_len

[out] data 的长度

user_data

[out] 此返回值为 [sn3d_regist_callback](#) 设置时传入的回调参数

Return Values

Remarks

- 1 此函数只有在注册之后才能被调用，并且函数实现代码需要 SDK 调用者自己维护；
- 2 回调函数在 SDK 内部的工作线程执行，因此外部需要注意多线程处理；
- 3 回调函数里面不能调用其它 API 函数。

开始采集标定图像

sn3d_start_calibrate

该函数通知 SDK 内部开始当前标定的图像采集及计算

```
int sn3d_start_calibrate(  
    void* handle,  
);
```

Parameters

handle

[in] 设备操作句柄 [sn3d_initialize](#) 返回的设备句柄

Return Values

参考错误码定义

Remarks

1. SDK 内部实现了三种标定：相机标定、HD 标定、纹理相机白平衡标定。
[参考标定类型宏定义](#)
2. 相机标定：
 - A、标定初始化后 SDK 内部进入该标定状态，等待执行该函数后开始采集图像；
 - B、标定过程需要在标定板的五个不同方位采集数据，每个方位需要采集 5 张不同距离的有效图片；
 - C、采集过程中通过回调的方式通知采集相关数据（参考[标定状态数据结构定义](#)），一组采集完成 SDK 内部会停止图像采集并通过回调函数通知采集状态的变化，然后等待外部调整好标定板方位，再次调用该函数进入下一组的采集；
 - D、五组都采集完后，SDK 内部会自动进入计算标定数据的状态，外部在接收到计算结果通知前不可以再调用该函数和退出标定，需要等待计算完成。
 - E、标定计算成功，SDK 内部自动进入 HD 标定状态。
 - F、标定计算失败，SDK 内部仍然保留在相机标定状态，等待外部再次调用该函数重新开始采集。

3. HD 标定(plus 设备没有这一步):
 - A、相机标定成功或者调用 [sn3d_skip_calibrate](#) 跳过标定进入 HD 标定状态，然后调用该函数开始 HD 标定的图像采集。
 - B、标定过程需要在不同距离采集 7 幅图，采集过程中通过回调的方式通知采集的状态。
 - C、采集完后进入计算并通过回调函数通知标定计算的结果。
 - D、标定计算成功，如果有纹理相机 SDK 内部自动进入白平衡标定状态；否则退出标定状态。
 - E、标定计算失败，SDK 内部仍然保留在 HD 标定状态，等待外部再次调用该函数重新开始采集。
4. 白平衡标定：
 - A、SDK 内部检测到设备有纹理相机，才会在 HD 标定成功后或者调用 [sn3d_skip_calibrate](#) 跳过 HD 标定后进入白平衡标定状态。
 - B、标定过程中移动设备，直到接收到回调函数状态数据里面的距离值为 2-3 表示标定采集结束。
 - C、标定计算成功，SDK 内部自动退出标定状态。
 - D、标定计算失败，SDK 内部仍然保留在白平衡标定状态，等待外部再次调用该函数重新开始采集。
5. 标定退出状态
 - A、标定结束，所有标定类型都标定成功。
 - B、该状态下只能调用 [sn3d_close](#) 清理设备句柄。

跳过当前标定

sn3d_skip_calibrate

```
int sn3d_skip_calibrate (  
    void* handle,  
);
```

Parameters

handle

[in] 设备操作句柄 [sn3d_initialize](#) 返回的设备句柄

Return Values

参考错误码定义

Remarks

1. 只能在相机标定、HD 标定、白平衡标定之间跳转。不能在相机标定的五个组内跳转。
2. 比如当前标定为相机标定，调用该函数会进入 HD 标定，如果当前标定为 HD 标定，调用该函数进入白平衡标定，如果当前为白平衡标定，调用后进入相机标定。

手持快速扫描

注册扫描事件通知的回调函数

sn3d_regist_callback

```
int sn3d_regist_callback(  
    void* handle,  
    sn3d_callback call_back,  
    void* user_data  
);
```

Parameters

handle

[in]设备句柄 sn3d_initialize 返回的设备句柄

call_back

[in]系统通过此回调函数通知事件的消息变化

```
void sn3d\_callback\(int,int,void\*,int,void\*\)
```

user_data

[in] call_back 函数的参数，当系统通知用户状态发生变化时将此参数返回给用户

Return Values

参考错误码定义

Remarks

- 1 注册此回调函数后，系统将标定的事件从此回调通知注册者。
- 2 在调用 start_scan 前必须注册该回调函数，否则得不到时间通知。

扫描事件回调响应函数

sn3d_callback

```
void sn3d_callback (
void*    handle,
int      event_type,
int      event_sub_type,
void*    data
int      data_len
void*    user_data
);
```

Parameters

handle

[out] 设备句柄 与 sn3d_initialize 返回的设备句柄一致

event_type

[out]事件类型 参考扫描事件类型宏定义

event_sub_type

[out] 事件类型 参考扫描事件的子类型定义，暂未使用

data

[out] 与事件对应的数据结构体指针,具体参考下表

event_type	data	含义
SN3D_VIDEO_IMAGE_DATA_READY	SN3D_VIDEO_FRAME	图像数据通知
SN3D_DISTANCE_INDECAT	int	扫描距离通知: 0 : 太近 1-10: 正常, 由近及远 11: 太远 12: 跟踪丢失
SN3D_SCANNER_RT_READY	SN3D_SCANNER_PARAM	扫描变换矩阵数据通知, 该 RT 为相对于第一帧的 RT
SN3D_PREVIEW_SCAN_MARKPOINT_DATA_READY	0	预扫时标志点数据通知: 必须在接收到通知时, 在回调函数里面调用 sn3d_get_current mark point 获取对应的点云数据
SN3D_PREVIEW_SCAN_POINT_CLOUD_READY	0	预扫时当前点云数据通知: 必须在接收到通知时, 在回调函数里面调用

		sn3d_get_current_scan_point_cloud 获取对应的点云数据
SN3D_CURRENT_MARKPOINT_DATA_READY	0	标志点数据通知： 必须在接收到通知时，在回调函数里面调用 sn3d_get_current_mark_point 获取对应的点云数据
SN3D_CURRENT_SCAN_POINT_CLOUD_READY	0	当前点云数据通知： 必须在接收到通知时，在回调函数里面调用 sn3d_get_current_scan_point_cloud 获取对应的点云数据
SN3D_WHOLE_SCAN_POINT_CLOUD_READY	0	整个点云数据通知： 必须在接收到通知时，在回调函数里面调用 sn3d_get_current_scan_whole_point_cloud 获取对应的点云数据
SN3D_WHOLE_MARKPOINT_DATA_READY	0	全部点数据通知： 必须在接收到通知时，在回调函数里面调用 sn3d_get_whole_mark_point 获取对应的点云数据
SN3D_SCANNER_DOUBLECLICK	int	设备双击事件： 0 暂未使用
SN3D_SCANNER_CLICK	int	设备单击事件： 0 当前没有启动扫描，上层接收到通知后可执行 sn3d_start_scan 开启扫描。 1 当前处于扫描中，上层接收到通知后可执行 sn3d_pause_scan 暂停扫描。
SN3D_SCANNER_PLUS	int	设备按键+事件通知： 固定值 1
SN3D_SCANNER_SUB	int	设备按键-事件通知： 固定值-1
SN3D_START_REQUESTED	0	开始扫描请求
SN3D_START_COMPLETED	0	开始扫描完成
SN3D_PAUSE_REQUESTED	0	暂停扫描请求
SN3D_PAUSE_COMPLETED	0	暂停扫描完成
SN3D_STOP_REQUESTED	0	停止扫描请求
SN3D_STOP_COMPLETED	0	停止扫描完成
SN3D_RESET_REQUESTED	0	重置扫描请求
SN3D_RESET_COMPLETED	0	重置扫描完成

data_len

[out] data 的长度

user_data

[out]此返回值为 [sn3d_regist_callback](#) 设置时传入的回调参数

Return Values

参考错误码定义

Remarks

1. 此函数只有在注册之后才能被调用，并且函数实现代码需要 SDK 调用者自己维护；
2. 回调函数在 SDK 内部的工作线程执行，因此外部需要注意多线程处理；
3. 回调函数里面除了获取数据的特定函数 [sn3d_get_current_scan_point_cloud](#) , [sn3d_get_current_scan_whole_point_cloud](#), [sn3d_get_current_mark_point](#), [sn3d_get_whole_mark_point](#) , 不能调用其它 API 函数

开始扫描

sn3d_start_scan

```
int sn3d_start_scan(
    void* handle
);
```

Parameters

handle

[in]设备句柄 [sn3d_initialize](#) 返回的设备句柄。

Return Values

错误代码 参考返回值宏定义

Remarks

- 1 此函数只有在注册回调函数之后才能被调用
- 2 每次调用 [sn3d_set_scan_param](#) 后的第一次调用 [sn3d_start_scan](#) 开始预扫，预扫描时候只有单片数据和当前片的标志点数据。
第二次调用 [sn3d_start_scan](#) 才开始扫描数据。
- 3 扫描过程中会通过回调的方式向用户传递扫描信息：包括扫描远近提示、扫描数据等信息，[sn3d_get_current_scan_whole_point_cloud](#) 和 [sn3d_get_current_scan_point_cloud](#) 获取的数据（中间过程数据）的仅供显示使用，通过 [sn3d_get_whole_mark_point](#) 和 [sn3d_get_current_mark_point](#) 获取标志点信息。详见 [sn3d_callback](#)
- 4 可以调用 [sn3d_finish_scan](#) 停止扫描
- 5 可以调用 [sn3d_pause_scan](#) 暂停扫描
- 6 可以调用 [sn3d_abandon_scan](#) 放弃扫描数据
- 7 禁止调用 [sn3d_set_scan_param](#)

停止当前扫描

sn3d_finish_scan

```
int sn3d_finish_scan(  
    void*    handle  
);
```

Parameters

handle

[in]设备句柄 [sn3d_initialize](#) 的返回值。

Return Values

错误代码 参考返回值的宏定义

Remarks

- 1 可以通过 [sn3d_get_current_scan_whole_point_cloud](#)，获取融合后精度较高的最终数据
- 2 可以调用 [sn3d_start_scan](#) 在已有数据的基础上继续扫描
- 3 可以调用 [sn3d_abandon_scan](#) 放弃扫描数据
- 4 禁止调用 [sn3d_set_scan_param](#)

暂停当前扫描

sn3d_pause_scan

```
int sn3d_pause_scan(  
    void*   handle  
);
```

Parameters

handle

[in]设备句柄 [sn3d_initialize](#) 的返回值。

Return Values

错误代码 参考返回值的宏定义

Remarks

- 1 可以调用 [sn3d_start_scan](#) 继续扫描
- 2 可以调用 [sn3d_finish_scan](#) 停止扫描
- 3 可以调用 [sn3d_abandon_scan](#) 放弃当前扫描
- 4 禁止调用 [sn3d_set_scan_param](#)

重置当前扫描数据

sn3d_abandon_scan

```
int sn3d_abandon_scan(  
    void*    handle  
);
```

Parameters

handle

[in]设备句柄 [sn3d_initialize](#) 的返回值。

Return Values

错误代码 参考返回值的宏定义。

Remarks

- 1 当前扫描的数据会被全部清空，谨慎使用
- 2 可以调用 [sn3d_set_scan_param](#) 可重新设置扫描参数
- 3 可以调用 [sn3d_start_scan](#) 继续扫描

获取当前扫描点云

sn3d_get_current_scan_point_cloud

```
int sn3d_get_current_scan_point_cloud(  
    void* handle,  
    SN3D\_CLOUD\_POINT& point_cloud  
);
```

Parameters

handle

[in] 设备句柄 [sn3d_initialize](#) 返回的设备句柄。

point_cloud

[in,out] 点云数据。

Return Values

错误代码 参考返回值宏定义

Remarks

1 该函数只有在回调函数里面接收到通知 [SN3D_CURRENT_SCAN_POINT_CLOUD_READY](#) 时候，在回调函数返回前立刻调用有效。

2 该函数需要调用两次，第一次调用时候 point_cloud 指针域保持空，函数返回点数，外部根据点数分配内存，指针域不为空再调用一次，函数返回点云数据

3 该函数所获取的数据仅中间过程数据

获取当前扫描融合后的整个点云

sn3d_get_current_scan_whole_point_cloud

```
int sn3d_get_current_scan_whole_point_cloud(  
    void* handle,
```

```
SN3D_CLOUD_POINT& point_cloud
);
```

Parameters

handle

[in] 设备句柄 [sn3d_initialize](#) 返回的设备句柄。

point_cloud

[in,out] 点云数据。

Return Values

错误代码 参考返回值宏定义

Remarks

1 该函数只有在回调函数里面接收到通知 [SN3D_WHOLE_SCAN_POINT_CLOUD_READY](#) 时候，在回调函数返回前立刻调用有效。

2 该函数需要调用两次，第一次调用时候 point_cloud 指针域保持空，函数返回点数，外部根据点数分配内存，指针域不为空再调用一次，函数返回点云数据

3 [sn3d_finish_scan](#) 被调用后，该函数所获取的数据为最终扫描的数据，如果 [sn3d_finish_scan](#) 未被调用则为中间过程数据

获取当前扫描标志点

sn3d_get_current_mark_point

```
int sn3d_get_current_mark_point(
    void* handle,
    SN3D\_CLOUD\_POINT& point_cloud
);
```

Parameters

handle

[in] 设备句柄 sn3d_initialize 返回的设备句柄。

point_cloud

[in,out] 点云数据。

Return Values

错误代码 参考返回值宏定义

Remarks

1. 该函数只有在回调函数里面接收到通知 [SN3D_CURRENT_MARKPOINT_DATA_READY](#) 时候，在回调函数返回前立刻调用有效。
2. 该函数需要调用两次，第一次调用时候 point_cloud 指针域保持空，函数返回点数，外部根据点数分配内存，指针域不为空再调用一次，函数返回点云数据

获取全部标志点

sn3d_get_whole_mark_point

```
int sn3d_get_whole_mark_point(  
    void* handle,  
    SN3D\_CLOUD\_POINT& point_cloud  
);
```

Parameters

handle

[in] 设备句柄 sn3d_initialize 返回的设备句柄。

point_cloud

[in,out] 点云数据。

Return Values

错误代码 参考返回值宏定义

Remarks

- 1 该函数只有在回调函数里面接收到通知 [SN3D_WHOLE_MARKPOINT_DATA_READY](#) 时候，在回调函数返回前立刻调用有效。
- 2 该函数需要调用两次，第一次调用时候 point_cloud 指针域保持空，函数返回点数，外部根据点数分配内存，指针域不为空再调用一次，函数返回点云数据

删除部分扫描数据

sn3d_update_cloud_point

```
int sn3d_update_cloud_point(  
    void*    handle  
    SN3D_CLOUD_POINT& point_cloud  
);
```

Parameters

handle

[in]设备句柄 [sn3d_initialize](#) 的返回值。

point_cloud

[in] 外部编辑当前帧后，剩下的点云数据。

Return Values

错误代码 参考返回值的宏定义

Remarks

- 1 通过该函数删除的点数据是不可以撤销的，如果要实现点云的数据撤销重做功能需要外部自己实现，将最终编辑后保留下来的点云数据传入给 SDK。
- 2 该函数只有在扫描过程处于**暂停**状态（[sn3d_pause_scan](#)）时候可以使用。
3. 不支持删除所有点，删除所有点须调用 `sn3d_abandon_scan`。

手持 HD 扫描

同手持快速扫描

网格数据处理接口定义

生成网格数据

sn3d_mesh_process

```
int sn3d_mesh_process (  
    void* handle,  
    SN3D_MESH_PROCESS_PARAM& param  
)
```

Parameters

handle

[in] 设备句柄 [sn3d_initialize](#) 的返回值

param

[in] 数据处理参数 参考 [SN3D_MESH_PROCESS_PARAM](#) 定义

Return Values

参考错误码定义

Remarks

- 1 必须在调用 [sn3d_finish_scan](#) 停止扫描结束后调用该函数才有效
- 2 该函数为异步调用
- 3 数据处理后的结果通过回调接口通知，通知类型为 SN3D_MESH_DATA_READY
- 4 外部在回调接口里面调用函数 [sn3d_get_current_mesh_data](#) 获取数据

获取当前网格数据

sn3d_get_current_mesh_data

```
int sn3d_get_current_mesh_data(  
    void* handle,  
    SN3D_CLOUD_POINT& point_cloud  
);
```

Parameters

handle

[in] 设备句柄 [sn3d_initialize](#) 返回的设备句柄。

point_cloud

[in,out] 点云数据。

Return Values


错误代码 参考返回值宏定义

Remarks


- 1 该函数只有在回调函数里面接收到通知 SN3D_MESH_DATA_READY 时候，在回调函数返回前立刻调用有效。
- 2 该函数需要调用两次，第一次调用时候 point_cloud 指针域保持空，函数返回点数，外部根据点数分配内存，指针域不为空再调用一次，函数返回点云数据

使用流程

标定流程



HD 扫描和快速扫描流程



固定扫描接口定义

打开设备句柄

sn3d_Initialize_Scan_Session

初始化设备句柄

```
int sn3d_Initialize_Scan_Session(  
    SCANTYPE scantype,  
    const TCHAR* szIniPath,  
    void*&hScan,  
    int unitSize = 1);
```

Parameters

scantype

[in] 初始化类型: scantype = BINOCULARS

szIniPath

[in] 初始化设备路径 (res 文件夹所在的路径)

hScan

[out] 返回设备句柄

unitSize

[in] 预留参数

Return Values

0 初始化成功, 其他值失败

Remarks

- 1 函数的功能为初始化设备句柄。
- 2 一次只能使用一种类型的设备句柄。
3. 如果已经获取了设备句柄信息, 可以调用 [sn3d_Destroy_Scan_Session](#) 来释放已经获取的句柄, 然后继续再调用 [sn3d_Initialize_Scan_Session](#) 获取句柄。

关闭设备句柄

sn3d_Destroy_Scan_Session

关闭设备句柄。

```
int sn3d_Destroy_Scan_Session(  
    void* hScan  
);
```

Parameters

hScan

[in] 设备句柄，[sn3d_Initialize_Scan_Session](#) 返回的设备句柄。

Return Values

0 成功，其他值失败

Remarks

- 1 函数的功能为释放设备句柄资源。
- 2 一次只能使用一种类型的设备句柄。
- 3 必须调用该函数释放一种类型的设备句柄才可以再次调用[sn3d_Initialize_Scan_Session](#)初始化另外一种类型的设备句柄。

注册相机视频显示回调函数

Sn3d_Regist_Fix_Scan_Camera_Callback

```
int sn3d_Set_Fix_Scan_Camera_Callback(  
HSCAN hScan,  
CAMERA_DISPLAY_CALLBACK_FUNCTION fun_,  
void* pOwner)
```

Parameters

hScan

[in] 设备句柄，[sn3d_Initialize_Scan_Session](#) 返回的设备句柄。

call_back

[in] 系统通过此回调函数通知视频图像变化

pOwner

[in] call_back 函数的参数，当系统通知用户状态发生变化时将此参数返回给用户

Return Values

0 成功，其他值失败

Remarks

- 1 注册此回调函数后，系统将视频图像从此回调通知注册者。

视频图像回调相应函数

CAMERA_DISPLAY_CALLBACK_FUNCTION

```
void(*CAMERA_DISPLAY_CALLBACK_FUNCTION)(  
const void* const& pOwner,  
const int& cameraID,  
const unsigned char* const& pImage,  
const int& width,  
const int& height,  
const int& channel  
);
```

Parameters

pOwner

[out] 此返回值为 [_Sn3d_Regist_Fix_Scan_Camera_Callback](#) 设置时传入的回调参数

cameraID

[out] 相机 id. 相机 id 参见 : [SN3D_VIDEO_FRAME](#)

pImage

[out] 图像数据

width

[out] 图像宽度

height

[out] 图像高度

channel

[out] 图像通道数

Return Values

Remarks

1. 此函数只有在注册之后才能被调用，并且函数实现代码需要 SDK 调用者自己维护；
2. 回调函数在 SDK 内部的工作线程执行，因此外部需要注意多线程处理；
3. 回调函数里面不能调用其它 API 函数。

获取设备亮度最大等级

sn3d_get_brightness_max_range

```
int sn3d_get_brightness_max_range (  
void* hScan,  
int& max  
)
```

Parameters

hScan

[in] 设备句柄，[sn3d_initialize_scan_session](#) 返回的设备句柄。

max

[out] 设备亮度等级的最大值。

Return Values

0 成功，其他值失败

Remarks

设置设备亮度值

sn3d_set_brightness

```
int sn3d_set_brightness (  
void* handle ,  
int brightness  
)
```

Parameters

hScan

[in] 设备句柄，[sn3d_initialize_scan_session](#) 返回的设备句柄。

brightness

[in] 设置设备等级值，范围：0-12。

Return Values

0 成功，其他值失败

Remarks

设置纹理扫描参数

sn3d_enable_texttrue

```
int sn3d_enable_texttrue (  
    HSCAN hScan,  
    int bEnable  
);
```

Parameters

hScan

[in] 设备句柄, [sn3d_initialize_scan_session](#) 返回的设备句柄。

bEnable

[in] 1 纹理扫描 0 非纹理扫描

Return Values

0 成功, 其他值失败

Remarks

1 仅仅在 [sn3d_initialize_scan_session](#) 初始化完成调用

导入全局框架点

sn3d_import_global_mark_point

```
int sn3d_import_global_mark_point (  
    HSCAN hScan,  
    sn3DTargetAlign::RefPoints,  
);
```

Parameters

hScan

[in] 设备句柄, [sn3d_initialize_scan_session](#) 返回的设备句柄。

RefPoints

[in] 标志点, 至少 4 个点以上

Return Values

0 成功,其他值失败

Remarks

1. 必须在[转台编码点](#)或者[自由扫描](#)前调用
- 2 一旦导入全局框架点, 扫描将一直与导入的标志点进行拼接
- 3 全局框架点的使用参见 `sdk_demo_fix`

转台编码点扫描

sn3d_turntable_code_Scan

```
sn3d_turntable_code_Scan(
    HSCAN hScan,
    sn3DCore::sn3DRangeData*& data,
    bool isfirst_model
);
```

Parameters

hScan

[in] 设备句柄, [sn3d_initialize_scan_session](#) 返回的设备句柄。

data

[out] 扫描数据

isfirst_model

[in] 转台扫描一组的起始位置

Return Values

0 成功,其他值失败

Remarks

1 sn3DCore::sn3DRangeData 的使用参见:[sdk_demo_fix](#)

2 Example:

```
int turntable_times_ = 8;
int turntable_angle_ = 360 / 8 + 0.5;
//group 1
for (int turn_i_ = 0; turn_i_ < turntable_times_; ++turn_i_)
{
    if(0 == turn_i_)
        sn3d_turntable_code_Scan(HSCAN, sn3DCore::sn3DRangeData*&, true);
    else
        sn3d_turntable_code_Scan(HSCAN, sn3DCore::sn3DRangeData*&, false);
    if( sn3DTurnTable::GetTurnTableState())
        sn3DTurnTable::Run2Coordinate(X_ROTATE, turntable_angle_, RELATIVE_ANGLE);
}

//group 2
for (int turn_i_ = 0; turn_i_ < turntable_times_; ++turn_i_)
{
    if(0 == turn_i_)
        sn3d_turntable_code_Scan(HSCAN, sn3DCore::sn3DRangeData*&, true);
    else
```



```

sn3d_turntable_code_Scan(HSCAN, sn3DCore::sn3DRangeData*&, false);
if( sn3DTurnTable::GetTurnTableState())
    sn3DTurnTable::Run2Coordinate(X_ROTATE, turntable_angle_, RELATIVE_ANGLE);
}

```

转台标志点扫描

sn3d_turntable_mark_Scan

```

sn3d_turntable_mark_Scan(
    HSCAN hScan,
    sn3DCore::sn3DRangeData*& data,
    std::vector<sn3DCore::sn3DRangeData*> datas,
    bool isfirst_model);

```

Parameters

hScan

[in] 设备句柄, [sn3d Initialize Scan Session](#) 返回的设备句柄。

data

[out] 扫描数据

Datas

[in] 从 (true == **isfirst_model**) 开始到扫描结束的数据.

isfirst_model

[in] 转台扫描一组的起始位置

Return Values

0 成功,其他值失败

Remarks

1 sn3DCore::sn3DRangeData. Reference: **sdk_demo_fix**

2 Example: multiple group scan

```
std::vector<sn3DCore::sn3DRangeData*> all_datas
```

```
std::vector<sn3DCore::sn3DRangeData*> group_datas
```

```
int turntable_times_ = 8;
```

```
int turntable_angle_ = 360 / 8 + 0.5;
```

```
//group 1
```

```
for (int turn_i_ = 0; turn_i_ < turntable_times_; ++turn_i_)
```

```
{
```

```
sn3DCore::sn3DRangeData* data;
```

```
if(0 == turn_i_)
```

```
    sn3d_turntable_mark_Scan(HSCAN, sn3DCore::sn3DRangeData*&, true);
```

```

else
    sn3d_turntable_code_Scan(HSCAN, data ,group_datas, false);
    if( sn3DTurnTable::GetTurnTableState())
        sn3DTurnTable::Run2Coordinate(X_ROTATE, turntable_angle_, RELATIVE_ANGLE);

all_datas.push_back(data);
group_datas.push_back(data);
}

//group 2
group_datas.clear();
for (int turn_i_ = 0; turn_i_ < turntable_times_; ++turn_i_)
{
    sn3DCore::sn3DRangeData* data;
    if(0==turn_i_)
        sn3d_turntable_mark_Scan(HSCAN, sn3DCore::sn3DRangeData*& ,true);
    else
        sn3d_turntable_code_Scan(HSCAN, data ,group_datas, false);
    if( sn3DTurnTable::GetTurnTableState())
        sn3DTurnTable::Run2Coordinate(X_ROTATE, turntable_angle_, RELATIVE_ANGLE);

all_datas.push_back(data);
group_datas.push_back(data);
}

```

自由扫描

sn3d_free_Scan

```

sn3d_free_Scan(
    HSCAN hScan,
    std::vector<sn3DCore::sn3DRangeData*> datas,
    sn3DCore::sn3DRangeData*& data);

```

Parameters

hScan

[in] 设备句柄, [sn3d_Initialize_Scan_Session](#) 返回的设备句柄。

data

[out] 扫描数据

Datas

[in] 所有扫描模型

Return Values

0 成功，其他值失败

Remarks

1 sn3DCore::sn3DRangeData 的使用参见: `sdk_demo_fix`

打开转台设备

SetType

打开转台第一步：设置类型.

```
int SetType(
    char *idType);
```

Parameters

[in] 转台类型, idType = "COM9-115200-1100"

Return Values

0 成功，其他值失败

Remarks

1.打开转台分为 3 步 : **SetType**, **OpenTurntable** 和 **initTurntable**.

2.**Example:** 打开转台

```
int set_ = -1;
char *motortype = "COM9-115200-1100";
set_ = sn3DTurnTable::SetType(motortype);
if(0==set)
{
    if(0==sn3DTurnTable::OpenTurntable())
        set_ = sn3DTurnTable::initTurntable();
}
return set;
```

OpenTurntable

打开转台设备第二步：打开转台.

```
int OpenTurntable();
```

Return Values

0 成功，其他值失败

Remarks

1.打开转台分为 3 步 : **SetType**, **OpenTurntable** 和 **initTurntable**.

initTurntable

打开转台第三步：初始化转台

```
int initTurntable();
```

Return Values

0 成功，其他值失败

Remarks

1.打开转台分为 3 步 : **SetType**, **OpenTurntable** 和 **initTurntable**。

关闭转台设备

CloseTurntable

关闭转台设备

```
int CloseTurntable (  
);
```

Return Values

0 成功，其他值失败

Remarks

转动指定角度

Run2Coordinate

```
int Run2Coordinate(  
    UCHAR degreefreedomID,
```

```
float desangle,  
bool state=RELATIVE_ANGLE  
);
```

Parameters

degreefreedomID

[in] 自由度，目前仅仅支持 degreefreedomID = X_ROTATE

desangle

[in] 转动的角度

state

[in] 转动方式目前仅仅支持 state = RELATIVE_ANGLE

Return Values

0 成功，其他值失败

Remark

1.Example: 转动 45 度

```
int turntable_angle_ = 45;  
sn3DTurnTable::Run2Coordinate(X_ROTATE, turntable_angle_, RELATIVE_ANGLE);
```

查询转台的状态

GetTurnTableState

查询当前转台的状态.

```
int GetTurnTableState();
```

Parameters

Return Values

1 : 可以继续扫描.

0: 不能继续扫描，等待转台转动结束

Remarks

1.Example: 检查转台是否可以转动，并且转动 45 度

```
int turntable_angle_ = 45;  
if( sn3DTurnTable::GetTurnTableState())  
    sn3DTurnTable::Run2Coordinate(X_ROTATE, turntable_angle_, RELATIVE_ANGLE);
```

使用流程

